

# 一、Colmap稀疏重建

### 安装Colmap

1. 下载 Colmap ,如果不需要使用稠密重建无需下载带 CUDA 版本的(稍大),这里给一个国内下载链接:


链接: https://pan.baidu.com/s/1KUbKhDCvjo0ws2DkFON3pQ?pwd=ddnp

提取码: ddnp

2. 解压后文件夹应是这样的:




双击 COLMAP.bat 打开命令行,稍等片刻即可见到 colmap 图形界面:




### 准备你的数据

- 1. 通过视频抽帧获取图片(可选):
- 打开视频抽帧脚本,输入每秒要抽帧数量,这里输入2(一般视频每秒 有 24/30/60 帧),抽**帧**脚本可以咸**鱼下单**或者在qq上找作者要。
- 将视频拖入视频抽帧脚本(视频目录不要包含中文和空格)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                                                                                                          \#0:0 \rightarrow \#0:0 \text{ (hevc (native)} \rightarrow png \text{ (native)})
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, image2, to '_frames\frame%03d.png':
  Metadata:
     major_brand
minor_version
     compatible_brands: qt
     com.apple.quicktime.creationdate: 2024-03-29T22:39:54+0800 com.apple.quicktime.location.accuracy.horizontal: 22.708547 com.apple.quicktime.location.IS06709: +38.8832+121.5300+032.045/
     com. apple. quicktime. make: Apple com. apple. quicktime. model: iPhone 13
     com. apple. quicktime. software: 15.4.1 encoder : Lavf61.1.100
  Stream #0:0(und): Video: png, rgb48be(pc, gbr/bt2020/arib-std-b67, progressive), 1920x1080, q=2-31, 200 kb/s, 1 fps,
         Metadata:
                                         2024-03-29T14:39:54.000000Z
Core Media Video
[0][0][0][0]
Lavc61.3.100 png
           creation_time
handler_name
            vendor id
        encoder
Side data:
            Ambient Viewing Environment, ambient_illuminance=314.000000, ambient_light_x=0.312700, ambient_light_y=0.329000
image2 @ 0000025e376da000] video:49244IKiB audio:0KiB subtitle:0KiB other streams:0KiB global headers:0KiB muxing
 overhead: unknown
rame= 56 fps=4.8 q=-0.0 Lsize=N/A time=00:00:56.00 bitrate=N/A speed=4.81x
由帧完成,帧图像存放在: _frames
```

生成的照片储存在脚本目录的 \_frames , 新的视频抽帧生成的文件夹会覆盖之前的文件!



通过拍照或者视频抽帧获取的图片要尽量清晰,尤其注意要避免运动模糊,模糊的照片会对稀疏重建算法造成较大影响,尽可能挨个检查一下,删除质量较差的照片。


### 使用Colmap获取相机位姿

### 使用Colmap生成OpenMVS需要的文件


1. 新建文件夹,目录结构:
toy/
images/
toy1.jpg;
toy2.jpg;
....
sparse/
toy.db
xxx.txt
...
xxx.ini
xxx.nvm
...
这里的 toy 可以自己随意名命,在这里用其举例说明

注意一定要将储存colmap信息的文件夹名命名为 sparse


2. 打开 Colmap 图形界面, File->New project (如果目录包含中文则会创建不成功)




3. 创建新项目,储存在创建的 sparse 文件夹下, Select 选择 images 文件夹




4. 点击 Processing->Feature extraction 相机模式设置为 PINHOLE ,其他参数默认。点击 Extract 进行提取,完成后点击关闭。



- 5. 点击 Processing->Feature matching 参数默认直接点击 run, 完成后点击关闭
- 6. 点击 Resconstruction->start reconstruction, 等待重建完成。




7. 稀疏重建后导出到 sparse 文件夹内:



Export model
Export model as...
Export model as text

#### 保存后的 sparse 文件夹应当包含以下文件



如果你包含这些文件, 恭喜你 colmap 任务完成, 保存关闭即可。

# 二、OpenMVS使用

1. 将toy文件夹拖动到 InterfaceCOLMAP.exe 上打开(简单快捷),或者使用命令

```
InterfaceCOLMAP.exe -i ...你的路径/toy
```

其他使用方法可以查看官网,或者双击 InterfaceCOLMAP.exe 查看命令含义(在文件夹下生成的.log文件内查看)

```
Generic options:

-h [ --help ] produce this help message


-w [ --working-folder ] arg working directory (default current directory)

-c [ --config-file ] arg (=InterfaceCOLMAP.cfg)

file name containing program options

...
```

程序运行完毕后会在 toy 文件夹下生成 scene.mvs 文件,可以使用 openmvsSamples 文件夹下的 Viewer.exe 查看(将 .mvs 文件拖动到 exe 文件上)





- 2. 将生成的 scene.mvs 拖动到 DensifyPointCloud.exe 生成稠密点云。
- 3. 完成后将生成的 scene\_dense.mvs 拖动到 ReconstructMesh.exe 上重建网格。
- 4. 完成后将生成的 scene\_dense\_mesh.mvs 拖动到 RefineMesh.exe 上优化网格。
- 5. 完成后将生成的 scene\_dense\_mesh\_refine.mvs 拖动到 TextureMesh.exe 上贴图。
- 6. 生成的文件为 .ply 格式, 可以使用 meshlab 查看。

# OpenMVS解析文档

联系作者提供OpenMVS原理详解 + 逐行源码解析文档

```
ASSERT(!in_facets.empty());
static const int facet_vertex_order[] = {2,1,3,2,2,3,0,2,0,3,1,0,0,1,2,0};
int coplanar[3];
const REAL prevDist(inter.dist);
for (const facet_t& in_facet: in_facets) {
   ASSERT(!Tr.is_infinite(in_facet));
   const int nb_coplanar(intersect(Tr.triangle(in_facet), seg, coplanar));
   if (nb coplanar >= 0) {
       // skip this cell if the intersection is not in the desired direction
       // 计算in facet所在的平面到点的距离,如果比上个大则跳过。期望的方向是所穿过的facet距离点的越来越近
       const REAL interDist(inter.ray.IntersectsDist(getFacetPlane(in facet)));
       if ((interDist > prevDist) != inter.bigger)
           continue;
       // vertices of facet i: j = 4 * i, vertices = facet_vertex_order[j,j+1,j+2] negative orientation
       // 每个facet有三个顶点,顶点顺序是逆时针方向。
       inter.facet = in facet;
       inter.dist = interDist;
       switch (nb coplanar) {
       case 0: {// 相交于面上
           // face intersection
           inter.type = intersection t::FACET;
           // now find next facets to be checked as
           // the three faces in the neighbor cell different than the origin face
           // 在邻域cell中不同于相交的这个face的其它三个face放入out_facets参与下一次求相交计算
           out_facets.clear();
           const cell_handle_t nc(inter.facet.first->neighbor(inter.facet.second));
           ASSERT(!Tr.is_infinite(nc));
           for (int i=0; i<4; ++i)
```





利用三角形关系我们很容易推出Z值:

$$\frac{T-\left(x^l-c_x^{left}+c_x^{right}-x^r\right)}{Z-f}=\frac{T}{Z}\Rightarrow Z=\frac{fT}{x^l-x^r+c_x^{right}-c_x^{left}} \tag{8}$$


如果主点 $c_x^l, c_x^r$ 坐标相同则可简化为:

$$\frac{T - \left(x^{l} - x^{r}\right)}{Z - f} = \frac{T}{Z} \Rightarrow Z = \frac{fT}{x^{l} - x^{r}} \tag{9}$$

因为视差 $d = x^l - x^r$ ,且Z为我们的深度值depth,故:

$$depth = \frac{fT}{d}$$
(10)

- 视差与深度图关系:
  - 。 视差与深度成反比, 视差接近0时, 微小的视差变化会产生较大的深度变化
  - 。 当视差较大时,微小的视差变化几乎不会引起深度多大的变化
  - 。 因此,立体视觉系统仅物体距离相机较近时具有较高的深度精度



- 极线校正
  - 校正过程: 将相机在数学上对准到同一观察平面上, 使得相机上像素行是严格对齐的